


o[∞]drive work

Guide d'administration

Microsoft M&P dans Oodrive Work for Outlook



Avertissement

Sans préjudice des droits réservés et sauf autorisation, aucune partie de ce document ne peut être ni reproduite, ni enregistrée ou introduite dans un système de consultation, ni transmis sous quelque forme ou par quelque moyen que ce soit sans la permission écrite du GROUPE OODRIVE.

Toute autre demande de permission de reproduire et d'exemplaires du présent document doit être adressée au GROUPE OODRIVE.

Liste de diffusion

Société	Rôle
Groupe Oodrive	Collaborateurs et clients du Groupe Oodrive

Sommaire

1. Introduction	4
1.1. Prérequis et compatibilité	4
Prérequis	4
Compatibilité	4
2. Configurer MPIP pour Oodrive Work for Outlook	5
2.1. Étape 1: Autoriser la lecture des étiquettes définies pour votre locataire Azure	6
2.2. Étape 2 : Paramétrier les étiquettes MPIP pour Oodrive Work for Outlook	7

1. Introduction

Ce document est destiné aux administrateurs qui souhaitent déployer la fonctionnalité Microsoft Purview Information Protection (MPIP) pour le complément **Oodrive Work for Outlook**.

Microsoft Purview Information Protection est un service de sécurité Microsoft intégré à la suite Office, permettant à ses utilisateurs de définir le niveau de sensibilité des documents en leur ajoutant une étiquette de niveau de confidentialité.

Le complément **Oodrive Work for Outlook** est capable de détecter l'étiquette de sensibilité d'une pièce jointe, afin que celle-ci soit envoyée sous forme de lien via **Oodrive Work for Outlook**.

Ce document décrit comment paramétriser la fonctionnalité MPIP du complément **Oodrive Work for Outlook** pour tous les utilisateurs d'un espace de travail.

1.1. Prérequis et compatibilité

Prérequis

Pour bénéficier de la fonctionnalité MPIP pour **Oodrive Work for Outlook**, il est nécessaire d'avoir au préalable installé :

- **Oodrive Work for Outlook** v1.5 ou ultérieure
- **Microsoft Office 365** ou **Microsoft Office Professional**, accompagné de l'application **Microsoft Purview Information Protection** (disponible sur <https://www.microsoft.com/fr-fr/security/business/information-protection/microsoft-purview-information-protection>).

L'administrateur devant réaliser le paramétrage doit impérativement avoir accès au module **Administration des partages**.

Compatibilité

Le complément **Oodrive Work for Outlook** est compatible uniquement avec la toute dernière version de la messagerie Outlook. Vous pouvez y accéder sur les environnements Windows, Mac et Web.

Remarque : Le complément **Oodrive Work for Outlook** n'est pas compatible avec l'ancienne version d'Outlook pour Mac (appelée **Outlook hérité**). Pour garantir son bon fonctionnement, veillez à utiliser la nouvelle version d'Outlook pour Mac.

2. Configurer MPIP pour Oodrive Work for Outlook

Afin de pouvoir accéder à la liste d'étiquettes définies sur le compte Azure de votre organisation, la plateforme Oodrive se connecte à votre locataire via l'application Azure **Oodrive PostFiles Outlook AIP**.

La configuration de MPIP pour le complément **Oodrive Work for Outlook** s'effectue en deux étapes :

Étape 1 : Autoriser la lecture des étiquettes

Se connecter à Azure pour autoriser la lecture des étiquettes de confidentialité définies pour votre locataire.

Étape 2 : Paramétrier les étiquettes

Paramétrier les étiquettes qui déclencheront l'envoi de pièces jointes via **Oodrive Work for Outlook**.

Veuillez noter : L'authentification auprès de Azure se fait au niveau du module d'administration, et non au niveau de l'utilisateur. Par conséquent :

- Les paramètres définis ici seront valables pour tous les utilisateurs de votre organisation Azure.
- Les utilisateurs n'auront pas besoin de s'authentifier individuellement pour accéder au service MPIP dans **Oodrive Work for Outlook**.
- La demande d'autorisation de l'application **Azure Oodrive PostFiles Outlook AIP** n'apparaîtra qu'une seule fois : lors de la configuration effectuée via le module **Administration des partages**.


2.1. Étape 1 : Autoriser la lecture des étiquettes définies pour votre locataire Azure

Cette étape consiste à autoriser la lecture des étiquettes de confidentialité définies pour votre locataire Azure.

1. Accédez au module **Administration des partages**.
2. Dans le panneau de navigation à gauche de la page, sélectionnez **Options de plugin** puis **Administration AIP**.
3. Cliquez sur le bouton **Me connecter à mon locataire Azure**.
4. Dans la fenêtre **Me connecter à mon locataire Azure**, renseignez l'identifiant de votre locataire (ou « tenant ») dans le champ dédié à cet effet. Par exemple : « oodev.onmicrosoft.com ».
5. Cliquez sur le bouton **Valider**.

Une page web s'ouvre pour vous permettre de vous connecter à votre compte Azure.

6. Connectez-vous à votre compte Azure avec vos identifiants d'administrateur.
7. Une fois authentifié, la fenêtre suivante s'affiche pour vous inviter à autoriser l'application **Oodrive PostFiles Outlook AIP** :



8. Cliquez sur **Accepter**.

Sur votre portail Azure, vous pouvez désormais constater la présence de l'application **Oodrive PostFiles Outlook AIP** dans la liste des applications d'entreprise.


2.2. Étape 2 : Paramétrer les étiquettes MPIP pour Oodrive Work for Outlook

Cette étape consiste à paramétrer les étiquettes qui déclencheront l'envoi de pièces jointes via **Oodrive Work for Outlook** pour tous les utilisateurs de votre espace de travail.

1. Revenez dans le module d'administration, puis cliquez sur le bouton **Ajouter des étiquettes**.

Une nouvelle fenêtre affiche la liste des étiquettes définies pour votre locataire.

2. Sélectionnez les étiquettes correspondant au niveau de sensibilité nécessaire pour l'envoi avec **Oodrive Work for Outlook**, puis cliquez sur **Valider**.



3. Cochez **Utiliser les étiquettes AIP ci-dessous pour déclencher le plugin Share Outlook**.

4. Cliquez sur le bouton **Enregistrer**.

Revenez dans la section **Administration AIP** à tout moment pour modifier les étiquettes de confidentialité devant déclencher l'envoi des pièces-jointes via l'add-in **Oodrive Work for Outlook**.

Oodrive Work for Outlook est désormais paramétré pour tous les utilisateurs de votre espace.

codrive